


PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE LAIQ



Como devo proceder para atualizar o software do meu LAIQ via ferramenta de atualização?

As atualizações de software são disponibilizadas para adicionar novas funcionalidades solicitadas pelo utilizador e para maximizar o desempenho do seu smartphone.

Este procedimento permite atualizar convenientemente o firmware do seu smartphone para a versão mais recente, através da ferramenta de atualização LAIQ, sem necessidade de visitar qualquer centro de assistência. Esta função só estará disponível quando a LAIQ disponibilizar uma versão de firmware mais recente para o seu equipamento.

Uma vez que a atualização do firmware do smartphone exige toda a atenção do utilizador durante o processo de atualização, leia todas as instruções e notas apresentadas em cada etapa antes de prosseguir. Note que a remoção do cabo USB durante a atualização pode danificar gravemente o seu equipamento.

NOTAS PRÉVIAS:

- Os seus dados pessoais, definições de aplicações e do sistemas guardados no armazenamento interno do telefone, incluindo informações acerca da sua conta Google, bem como, quaisquer aplicações transferidas serão perdidos durante o processo de atualização do software do telefone. Todos os dados armazenados no seu cartão microSD não serão perdidos durante o processo.
- Por esta razão, a LAIQ recomenda que siga todos os procedimentos de preparação para a atualização para efetuar uma cópia de segurança dos seus dados pessoais antes de iniciar o processo de atualização do software do seu smartphone. A LAIQ não assume responsabilidade por qualquer perda de dados pessoais.
- Os passos a seguir são para a atualização do firmware do seu smartphone LAIQ via ferramenta de atualização compatível com o sistema operativo Windows.

REQUISITOS DO SISTEMA:

- **Computador** : Windows (com Sistema Operativo Vista ou superior)
- **Memória necessária (RAM):** 1.00GB (mínimo)
- **Espaço livre em disco:** Pelo menos 5 GB (recomendado)
- **Resolução de ecrã:** 1024 x 768 (32 bit ou superior)
- **Software necessário:** Microsoft .Net Framework 4.0 (incluído no pacote de instalação)

Procedimentos para se preparar para a atualização

□

1. Verifique a versão de software do seu equipamento e confirme se é a versão mais recente disponibilizada no servidor LAIQ. Para mais informações consulte: <http://www.laiq.com/upgrade-de-software/> e **Definições -> Acerca do telefone -> Número de compilação**
2. Liberte espaço no computador.
Precisaremos de espaço para transferir a atualização, por isso faça uma cópia de


segurança da sua conta e das definições e, se possível, sincronize os ficheiros multimédia do seu smartphone para o seu computador.

3. Certifique-se de que o computador tem uma ligação à Internet fidedigna. Em alguns casos, poderá ser necessário mudar de uma ligação sem fios (Wi-Fi) para uma ligação com fios (Ethernet).
4. Transfira e instale a ferramenta de atualização LAIQ no seu computador. Obtenha-a a partir do link disponibilizado em: <http://www.laiq.com/upgrade-de-software/> Para mais informações de como instalar a ferramenta de atualização LAIQ **clique aqui**.
5. Transfira a atualização de firmware para o seu modelo LAIQ a partir do link disponibilizado em <http://www.laiq.com/upgrade-de-software/>
6. Verifique o nível de bateria do seu equipamento. Se o nível for baixo, carregue rapidamente o seu smartphone acima do nível de 30% antes de iniciar a atualização.


Como instalar a atualização

□

1. Desligue o seu smartphone.
2. Abra a ferramenta de atualização LAIQ instalada no computador




3. Selecione o arquivo de atualização descarregado do servidor LAIQ para o modelo




Nota: Imagem ilustrativa para o modelo LAIQ Dubai

4. Pressione o botão Iniciar. Marque a opção "Li e entendi" e clique no botão Sim.




5. Aguarde enquanto a ferramenta descomprime o ficheiro de atualização e valida a sua integridade




Nota: Imagem ilustrativa para o modelo LAIQ Dubai

6. Retire a bateria do seu smartphone e volte a colocá-la.*
Ligue o cabo USB à porta do seu computador ao seu smartphone.



Nota: Imagem ilustrativa para o modelo LAIQ Dubai


7. Por favor aguarde até a atualização finalizar. Este processo pode demorar alguns minutos.



Nota: Imagem ilustrativa para o modelo LAIQ Dubai

*Este passo não é necessário caso possua o modelo LAIQ New York.

8. Pressione o botão "OK"
Desligue o cabo USB, ligue o seu smartphone e desfrute da nova atualização!



Para mais informações de como deverá descarregar o software para o seu smartphone, por favor consulte o nosso site em: <http://www.laiq.com/upgrade-de-software/>

Declaração de exclusão de responsabilidades

Alguns conteúdos e serviços acessíveis através deste equipamento podem pertencer a terceiros e estão protegidos por direitos de autor, patente, marca com registo comercial ou abrangidas por quaisquer outra legislação de propriedade intelectual. Esses conteúdos e serviços são fornecidos exclusivamente para uso individual e para fins não comerciais. O utilizador não pode usar quaisquer conteúdos ou serviços de uma outra forma que não tenha sido previamente autorizada pelo proprietário do conteúdo ou fornecedor do serviço. Igualmente não está autorizada a modificação, cópia, reprodução, carregamento, publicação ou distribuição como artigo, transmissão, tradução, venda, criação de obra derivativa ou exploração de alguma forma ou em suporte alternativo de quaisquer dos conteúdos ou serviços apresentados por e neste equipamento e/ou software.

